

## TILAVUUSTAULUKKO RELASKOOPIN KÄYTTÖÄ VARTEN

Pohjapinta- ala (m <sup>2</sup> /ha)	Männikkö ja kuusikko						Männikkö						Kuusikko					
	Keskipituus (m)																	
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	18	20	22	24	26	28
	Runkotilavuus kuorineen, m <sup>3</sup> /ha																	
6	23	27	32	37	42	47	52	56	60	64	68	72	53	58	63	69	74	79
8	30	36	43	50	57	63	69	74	80	85	90	96	70	77	84	92	99	106
10	38	46	54	62	71	79	86	93	100	106	113	120	88	97	106	114	123	132
12	45	55	65	75	85	94	103	112	120	128	136	144	105	116	127	137	148	159
14	53	64	76	87	99	110	120	130	140	149	158	168	123	136	148	160	172	185
16	60	73	86	100	113	126	138	149	160	170	181	192	140	155	169	183	197	212
18	68	82	97	112	127	142	155	167	179	191	204	216	158	174	190	206	222	238
20	75	91	108	125	142	158	172	186	199	213	226	240	176	194	211	229	246	264
22	83	100	119	137	156	174	189	204	219	234	249	264	193	213	232	252	271	291
24	90	109	130	150	170	189	206	223	239	255	271	288	211	232	253	275	296	317
26		118	140	162	184	205	224	242	259	276	294	312	229	252	275	297	320	344
28			151	175	198	221	241	260	279	298	317	336	246	271	296	320	345	370
30			162	187	212	237	258	279	299	319	339	360	264	290	317	343	370	397
32				200	227	252	275	298	319	340	362	384	281	310	338	366	394	423
34					241	268	292	316	339	361	385	408	298	329	359	389	419	449
36					255	284	310	335	359	383	407	432	316	348	380	412	444	476
38						300	327	353	379	404	430	456	334	368	401	435	468	502
40						316	344	372	399	425	452	480	352	387	422	458	493	529
50							430	465	498	531	565	600	440	484	528	572	616	661